

Função para embuter o Editor em qualquer sitio

```

wp_editor( $content, $editor_id, array(
    'wpautop' => true,
    'media_buttons' => true,
    'textarea_name' => 'editor_1',
    'textarea_rows' => get_option('default_post_edit_rows', 10),
    'tabindex' => '',
    'editor_css' => '',
    'editor_class' => '',
    'teeny' => false,
    'dfw' => false,
    'tinymce' => true,
    'quicktags' => true
)
);

```

SETTINGS	DESCRIÇÃO
wpautop <i>boolean</i>	Introduzir parágrafos automáticos ou não.
media_buttons <i>boolean</i>	Imprimir o botão de adicionar media ou não.
textarea_name <i>string</i>	ID da textarea que vai renderizar o editor.
textarea_rows <i>int</i>	Número de linhas a mostrar pelo editor. Por defeito usa-se o valor predefinido nas opções do WordPress usando: <code>get_option('default_post_edit_rows', 10)</code>
tabindex <i>int</i>	Atributo a aparecer no textarea.
editor_css <i>string</i>	CSS a aplicar no editor. Deve-se colocar toda a especificação para CSS: <code><style type="text/css"> CSS aqui </style></code>
editor_class <i>string</i>	Class CSS a imprimir no wrapper do editor.
teeny <i>boolean</i>	Imprimir o editor com as configurações iguais ao PressThis.
dfw <i>boolean</i>	Se deve ou não aparecer o botão para fullscreen.
tiny_mce <i>boolean array</i>	Se deve ou não aparecer o editor HTML. Pode-se passar um array com as configurações dos botões a adicionar e das barras: <pre> 'tinymce' => array('theme_advanced_buttons1' => 'bold,italic,underline', 'theme_advanced_buttons2' => 'undo, ,redo', 'theme_advanced_buttons3' => '', 'theme_advanced_buttons4' => '') </pre>
quicktags <i>boolean array</i>	Se deve ou não aparecer o editor de QuickTags. Pode-se passar um array com os botões a adicionar: <pre> 'quicktags' => array('buttons' => 'b,i,ul,ol,li,link,close') </pre>